

# PING PONG II, ANIMATED P-13 User instructions

1. Reload card, side 1&2.
2. Press A to start.

```

001 f LBL A 31 25 11
002 RCL 0 34 00
003 h STO I 35 33
    ↓      ↓
009 h STO I 35 33
010 RCL 1 34 01
011 h STO I 35 33
012 h STO I 35 33
013 h STO I 35 33
014 RCL 2 34 02
015 h STO I 35 33
016 h STO I 35 33
017 h STO I 35 33
018 RCL 3 34 03
019 h STO I 35 33
020 h STO I 35 33
021 h STO I 35 33
022 h STO I 35 33
023 RCL 6 34 06
024 h STO I 35 33
025 h STO I 35 33
026 h STO I 35 33
027 RCL 7 34 07
028 h STO I 35 33
029 h STO I 35 33
030 h STO I 35 33
031 RCL 8 34 08
032 h STO I 35 33
033 h STO I 35 33
034 h STO I 35 33
035 RCL 9 34 09
036 h STO I 35 33
037 ↓      ↓
045 h STO I 35 33
046 RCL 8 34 08
047 h STO I 35 33
048 h STO I 35 33
049 h STO I 35 33
050 RCL 7 34 07
051 h STO I 35 33
052 h STO I 35 33
053 h STO I 35 33
054 RCL 6 34 06
055 h STO I 35 33
    ↓      ↓
058 h STO I 35 33
059 RCL 3 34 03
060 h STO I 35 33
061 h STO I 35 33
062 h STO I 35 33
063 RCL 2 34 02

```

```

064 h STO I 35 33
065 h STO I 35 33
066 h STO I 35 33
067 RCL 1 34 01
068 h STO I 35 33
069 h STO I 35 33
070 h STO I 35 33
071 RCL 0 34 00
072 h STO I 35 33
    ↓      ↓      ↓
078 h STO I 35 33
079 RCL 1 34 01
080 h STO I 35 33
081 RCL 2 34 02
082 h STO I 35 33
083 RCL 3 34 03
084 h STO I 35 33
085 h STO I 35 33
086 RCL 6 34 06
087 h STO I 35 33
088 RCL 7 34 07
089 h STO I 35 33
090 RCL 8 34 08
091 h STO I 35 33
092 RCL 9 34 09
093 h STO I 35 33
    ↓      ↓      ↓
097 h STO I 35 33
098 RCL 8 34 08
099 h STO I 35 33
100 RCL 7 34 07
101 h STO I 35 33
102 RCL 6 34 06
103 h STO I 35 33
104 h STO I 35 33
105 RCL 3 34 03
106 h STO I 35 33
107 RCL 7 34 07
108 h STO I 35 33
109 RCL 1 34 01
110 h STO I 35 33
111 RCL 0 34 00
112 GTO A 22 11

```

Register

Primary

0.	□	5.
1.	□	6.
2.	□	7.
3.	□	8.
4.	□	9.

□  
□  
□  
□  
□